

SCANDINAVIAN



SPACARE

Bruksanvisning för SpaCare Alka Down

Gäller för följande artikelnummer: 609

SpaCare Alka Down används i utomhusspa, massagebadkar och bubbelbad för att sänka badvattnets alkalinärd. Hög alkalinärd ger kalkavlagringar och grumligt vatten och gör det svårt att ändra pH-värdet.

DOSERING:

Mät alkalinärdgen med en testsats eller strips. Badvattnets alkalinärd bör hållas på 80–120 mg/l. Är alkalinärdgen över 150 mg/l tillsätter du **Alka Down**.

För att sänka alkalinärdgen med 20 mg/l i 1000 l vatten: lös upp 48 g = 2 x 15 ml **Alka Down** i ca 1 l rent vatten. Häll ut lösningen i badets djupa del. Under processen ska vattnet vara stilla – d.v.s. alla pumpar ska vara avstängda. Efter 1 timmes verkningstid startar du vattencirkulationen. Vänta i 15 min och kontrollera alkalinärdgen igen. Om den är fortsatt hög tillsätt **Alka Down** i förhållande till alkalinärdgen. Avsluta med att justera pH-värdet till mellan 7,0 och 7,4. Vid för låg alkalinärd ska du använda **SpaCare Alka Up**.

Blanda aldrig kemikalier med varandra. Detta kan orsaka farliga kemiska reaktioner.

Tips! Se www.spacare.se om du har problem med vattnet i poolen.



WENDT&SØRENSEN

WE PURIFY AIR & WATER

SCANDINAVIAN



Brugsanvisning for SpaCare Alka Down

Gælder for følgende varenumre: 609

SpaCare Alka Down anvendes i uden- og indendørs spa til sænkning af badevandets alkalinitet. Høj alkalinitet giver kalkudfældninger, uklart vand og gør det vanskeligt at ændre pH-værdien.

BLAND ALDRIG KEMIKALIER MED HINANDEN, DA DETTE KAN FREMKALDE FARLIGE KEMISKE REAKTIONER!

ANVENDELSE:

Mål alkaliniteten med en alkalinitetstester/teststrips. Badevandets alkalinitet bør holdes på 80-120 mg/l. Er alkaliniteten over 150 mg/l tilsættes **SpaCare Alka Down**. For at sænke alkaliniteten 20 mg/l i 1000 l vand, opløses 48 g = 2 x 15 ml **SpaCare Alka Down** i ca. 1 l rent vand. Opløsningen hældes ud i badets dybe del.

Under processen skal vandet være i ro – dvs. alle pumper skal være stoppet. Efter 1 times virketid startes vandcirkulationen. Afvent i 15 min. og tjek alkaliniteten igen. Er den fortsat høj tilsættes **SpaCare Alka Down** i forhold hertil.

Der afsluttes med justering af pH-værdien til mellem 7,0 og 7,4. Ved lav alkalinitet (under 80 mg/l) tilsættes **SpaCare Alka Up**.



WENDT&SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER



Bruksanvisning for SpaCare Alka Down

Gjelder følgende varenumre: 609

SpaCare Alka Down brukes i massasjebad og boblebadkar til å senke badevannets alkalinitet. Høy alkalinitet resulterer i utfelling av kalk og uklart vann og gjør det vanskelig å endre pH-tallet.

DOSERING:

Mål alkaliniteten med et prøvesett eller teststrips. Badevannets alkalinitet bør holdes på 80-120 mg/l. Er alkaliniteten over 150 mg/l, skal det tilsettes **Alka Down**. For å senke alkaliniteten 20 mg/l i 1000 liter vann, skal tilsettes 48 g = 2 x 15 ml **Alka Down** løses opp i ca. 1 liter rent vann.

Hell løsningen ut i den dypeste enden av badet. Under prosessen skal vannet være i ro – dvs. alle pumper skal være stoppet. Start vannsirkulasjonen igjen etter én times virketid. Vent i 15 min. og sjekk alkaliniteten igjen. Er den fortsatt høy, skal det tilsettes **Alka Down** i forhold til alkaliniteten. Avslutt med justering av pH-verdien til mellom 7,0 og 7,4. Ved lav alkalinitet brukes **SpaCare Alka Up**.

Bland aldri kjemikalier med hverandre, da det kan forårsake farlige kjemiske reaksjoner.

Tips! Se www.scandinavianspacare.no dersom du har problemer med vannet i bassenget.

